

STOCKHOLM SWEDEN

REF



REF CURLY PERM PRODUCTEN

Vorbereiding

1. Was het haar met een REF-shampoo naar keuze.
2. Spoel grondig uit.
 - Indien een Proplex-behandeling wordt toegepast:
 - Was het haar, spoel uit en maak handdoekdroog.
 - Breng #2 Perfector aan, laat 1-2 minuten inwerken en spoel uit.
 - Vervolg met de Curly Perm behandeling volgens de instructies op het REF Curly Perm Wheel.
3. Dep het haar handdoekdroog.
4. Spray REF detangling spray op het haar om klitten te verwijderen en kam het door.
5. Wikkel het haar in met de gewenste permanentrollers:
 - Gebruik matige spanning.
 - Bescherm de haarpunten met permanentpapier.
 - Je kunt richtinggebonden, creatief of volgens een standaard wikkelpatroon werken.
 - Verminder spanning op de elastiekjes door een houten of plastic tandenstoker onder de band te plaatsen.
6. Bescherm de klant:
 - Plaats watten rond de haarlijn om de vloeistof op te vangen.
 - Leg een handdoek rond de nek en zorg ervoor dat de ogen worden beschermd.

Aanbrengen van de Permanentvloeistof

1. Breng de gewenste REF Permanentvloeistof aan volgens het REF Perm Wheel.
2. Meng de vloeistof in een applicatiefles met spuitmond.
3. Begin bij de nek en werk naar boven toe, eindigend bij de bovenkant van het hoofd.
4. Verzadig de rollers volledig, zowel aan de binnenkant (waar mogelijk) als aan de buitenkant.
Vermijd contact met de hoofdhuid.
5. Bedek het haar volledig met een plastic kap.
6. Laat de permanent inwerken volgens de instructies op het REF Perm Wheel. Let op: de inwerktijd kan variëren, houd het proces goed in de gaten.

Testkrul Controle

1. Wikkel een roller gedeeltelijk af zonder deze volledig los te maken.
2. Houd de roller dicht bij de hoofdhuid en kijk of de krul zich goed vormt.
3. Een correcte testkrul heeft een 'lift en lay'-effect: de krul moet soepel naar de zijkant vallen en niet recht omhoog blijven staan.

Neutraliseren

1. Dep het haar droog met een handdoek, terwijl de rollers op hun plaats blijven.
2. Bescherm de ogen van de klant opnieuw.
3. Breng de neutraliserende oplossing aan:
 - Nadat de permanentvloeistof volledig is uitgespoeld, dep het haar zo droog mogelijk.
 - Breng de neutralizer aan en laat 8-10 minuten inwerken terwijl de rollers in het haar blijven zitten.
 - Verwijder de rollers en breng een extra laag neutralizer aan over het gehele haar.
 - Laat nog eens 3-5 minuten inwerken.
 - Spoel daarna grondig uit met warm water. Dit proces duurt minimaal 11 minuten.

Nazorg en Styling

1. Was het haar met een REF Repair, Hydrate of Illuminate Shampoo (pH 6 of lager, REF-shampoos hebben een pH van 5,5).
2. Laat de shampoo 3-5 minuten inwerken en spoel goed uit.
3. Gebruik een REF conditioner naar keuze en dep het haar handdoekdroog.

Belangrijke Opmerkingen

- Bij knippen van meer dan 5 cm: Je kunt ervoor kiezen geen permanentpapier te gebruiken en de punten buiten de rollers te laten tijdens het wikkelen.
- Kleuren na permanent: Het haar kan direct na de permanentbehandeling worden gekleurd, maar houd er rekening mee dat dit de krulvorming enigszins kan verminderen.



Natural hair

NORMAL

CURLY PERM
70 ML
FLUID REGULATOR
30 ML
13-15 MIN

THIN

CURLY PERM
60 ML
FLUID REGULATOR
40 ML
13-15 MIN

THICK AND RESISTANT

CURLY PERM
100 ML
FLUID REGULATOR
0 ML
18-20 MIN

WITH HIGHLIGHTS

PRE-TREAT WITH
PROPLEX PERFECTOR
CURLY PERM
70 ML
FLUID REGULATOR
30 ML
12-14 MIN

STOCKHOLM SWEDEN

REF

20-30 VOLUME COLOURED

CURLY PERM
60 ML
FLUID REGULATOR
40 ML
12-14 MIN

BLEACHED

PRE-TREAT WITH
PROPLEX PERFECTOR
CURLY PERM
40 ML
FLUID REGULATOR
60 ML
8-10 MIN

PRE-TREAT WITH
PROPLEX PERFECTOR
CURLY PERM
40 ML
FLUID REGULATOR
60 ML
9-12 MIN

COLOURED WITH HIGHLIGHTS

PRE-TREAT WITH
PROPLEX PERFECTOR
CURLY PERM
60 ML
FLUID REGULATOR
40 ML
11-13 MIN

40 VOLUME COLOURED

Coloured hair